



## Hinweise zur Ermittlung der MAC-Adresse auf PC's und Notebooks

Unter allen Windows Betriebssystemen, gibt man über:  
START -> AUSFÜHREN den Befehl CMD ein.



In dem darauf folgenden Befehlsfenster tippt man den Befehl:  
**IPCONFIG /ALL** ein und bestätigt ihn durch drücken der Enter-Taste



```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Users\Posnet>ipconfig /ALL
Windows-IP-Konfiguration
Hostname . . . . . : SERMOBIL
Primäres DNS-Suffix . . . . . :
Knotentyp . . . . . : Hybrid
IP-Routing aktiviert . . . . . : Nein
WINS-Proxy aktiviert . . . . . : Nein

Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 6:
Medienstatus . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . : TAP-Win32 Adapter v8
Physische Adresse . . . . . : 00-FE-03-44-C9-0B
DHCP-Server . . . . . :
Autokonfiguration aktiviert . . . . . : Ja

Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . : Intel(R) Centrino(R) Wireless Network Adapter
Physische Adresse . . . . . : 00-15-AF-A0-2C-6A
DHCP aktiviert . . . . . : Ja
Autokonfiguration aktiviert . . . . . : Ja
Verbindungslokale IPv6-Adresse . . . . . : fe80::12:b274:6e9d:c841%9 (Bevorzugt)
IPv4-Adresse . . . . . : 192.168.1.21 (Bevorzugt)
Subnetzmaske . . . . . : 255.255.255.0
Lease erhalten . . . . . : Donnerstag, 14. Mai 2009 08:59:17
Lease läuft ab . . . . . : Sonntag, 24. Mai 2009 08:59:16
Standardgateway . . . . . : 192.168.1.200
DHCP-Server . . . . . : 192.168.1.200
DNS-Server . . . . . : 192.168.1.200
NetBIOS über TCP/IP . . . . . : Aktiviert

Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:
Medienstatus . . . . . : Medium getrennt
Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
Beschreibung . . . . . : Realtek RTL8101E Family PCI-E Fast Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Physische Adresse . . . . . : 00-1D-92-4E-80-88
DHCP aktiviert . . . . . : Nein
Autokonfiguration aktiviert . . . . . : Ja

Tunneladapter LAN-Verbindung*:
```

Es werden nun alle gefundenen Netzwerkadapter angezeigt. Wir benötigen hier jedoch nur die physische Adresse des Drahtlos-Netzwerkadapters. Diese wird in der Form „00-00-00-00-00-00“ angegeben und ist immer 12-stellig. Das Fenster kann anschließend durch den Befehl „EXIT“ wieder geschlossen werden.